## Download und Installation von MpC 3.8

Anwendungsfall A:  Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC.  Das MpC-Programm läuft auf demselben PC in einer DOS-Umgebung.								
MpC-PC								
Betriebssystem	Aktion	Ergebnis						
Win 98 Win XP	setup_mpc38.exe herunterladen und starten	MpC 3.8 ist in c:\mpc38 installiert und kann gestartet werden						
Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich							

Anwendungsfall B:  Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC.  Das MpC-Programm läuft auf einem anderen PC mit USB-Anschluss.							
Download-PC			MpC-PC mit USB-Anschluss				
System	Aktion		System	Aktion	Ergebnis		
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	setup_mpc38.exe herunterladen und starten.*)  Den Ordner c:\mpc38\Diskette auf USB-Stick kopieren		DOS	USB-Stick einstecken und den PC booten.**) Im USB-Ordner \mpc38\Diskette das Programm install.exe starten.	MpC 3.8 ist in c: \mpc38 installiert und kann gestartet werden.		
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	setup_mpc38.exe herunterladen und auf USB-Stick kopieren.		Win 98 Win XP	setup_mpc38.exe auf dem USB-Stick starten	_		
			Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich			

Anwendungsfall C:  Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC.  Das MpC-Programm läuft auf einem anderen PC mit Diskettenlaufwerk.								
Download-PC			MpC-PC mit Diskettenlaufwerk					
System	Aktion		System	Aktion	Ergebnis			
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	setup_mpc38.exe herunterladen, starten.*)  Den Ordner c:\mpc38\Diskette auf Diskette kopieren.		DOS Win 98 Win XP	Im Disketten-Ordner \mpc38\Diskette das Programm install.exe starten.	MpC 3.8 ist in c:\mpc38 installiert und kann gestartet werden.			
			Win 7 Win 8 Win 10	nicht n	nicht möglich			

- \*) Bei den Systemen Win 7 (64), Win 8, Win 10 erscheint nach Ende der Installation das Info-Fenster: Nicht unterstützte 16 Bit-Anwendung. Fenster schließen und Ablauf wie beschrieben fortsetzen.
- \*\*) Die Datei CONFIG.SYS muss die Zeilen: device=usbaspi.sys und device=di1000dd.sys enthalten.