

## Download und Installation von MpC 3.9

<b>Anwendungsfall A:</b> Der Download erfolgt mit dem MpC-PC		
MpC-PC		
Betriebssystem	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP Win 7 (32)	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen und starten	MpC 3.9 ist in <code>c:\mpc39</code> installiert und kann gestartet werden
Win 7 (64) Win 8 Win 10	nicht möglich	

<b>Anwendungsfall B:</b> Der Download erfolgt mit einem Windows-PC, MpC läuft auf einem anderen <b>PC mit USB-Anschluss</b>			
Download-PC	MpC-PC		
Aktion	Betriebssystem	Aktion	Ergebnis
<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen und auf einen USB-Stick kopieren.	Win 98 Win XP Win 7 (32)	USB-Stick einstecken und starten von <code>setup_mpc39.exe</code>	MpC 3.9 ist in <code>c:\mpc39</code> installiert und kann gestartet werden.
	Win 7 (64) Win 8 Win 10	nicht möglich	

<b>Anwendungsfall C:</b> Der Download erfolgt mit einem Windows-PC, MpC läuft auf einem anderen <b>PC ohne USB-Anschluss</b>				
Download-PC			MpC-DOS-PC	
System	Aktion 1	Aktion 2	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP Win 7 (32)	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen und starten	Im neuen Verzeichnis <code>c:\mpc39</code> das Unterverzeichnis <code>\Diskette</code> auf eine Diskette kopieren	Diskette einlegen und die Datei <code>install.exe</code> im Verzeichnis <code>\Diskette</code> starten	MpC 3.9 ist in <code>c:\mpc39</code> installiert und kann gestartet werden
Win 7 (64) Win 8 Win 10	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen und starten.  Die Installation wird vorzeitig beendet, weil MpC auf 64-Bit- Systemen nicht läuft.			